



hiva-network.com

آموزش ریست کردن پسورد دامین ویندوز سرور ۲۰۰۳

مolf : گروه آموزشی هیوا شبکه

آدرس : رشت - خیابان بیستون - بن بست زارع - ساختمان پویا - طبقه دوم - واحد ۳

تلفن : ۰۱۳۳۳۲۴۱۲۶۹ - ۰۱۳۳۳۲۶۰۰۴۱

همراه : ۰۹۱۱۴۵۴۵۱۹۳

ارتباط با ما:

کانال تلگرام: @hivashabake

Students@hiva-network.com

<http://www.hiva-network.com>

آموزش ریست کردن پسورد دامین ویندوز سرور ۲۰۰۳

همانطور که می دانید پس از نصب ویندوز سرور ۲۰۰۳ ابتدا با اکانت کاربری Local Administrator وارد سیستم می شوید. در صورتی که پسورد این User را فراموش کنید ، نرم افزار های زیادی وجود دارند که می توانند پسورد این اکانت Local را حذف کنید و یا تغییر دهید ؛ مانند نرم افزارهای Windows Password Remover ، Reset Windows Password و بسیاری دیگر.

اما در صورتی که بر روی سرور ۲۰۰۳ اقدام به نصب سرویس Active Directory نمایید ، Active Directory مدیریت User ها را در اختیار خواهد گرفت، در این صورت پسورد Administrator به صورت Domain خواهد بود و شما در صورتی که پسورد سرور را فراموش کرده باشید باید پسورد Domain Administrator را ریست کنید که با پسورد Local Administrator متفاوت است. نرم افزارهایی که در بالا نام برده شد قادر به ریست کردن پسورد Domain نیستند و فقط پسورد Local را ریست می کنند. بنابراین برای ریست کردن پسورد Domain Administrator چه باید کرد؟

یکی از نرم افزارهایی که توانایی ریست کردن پسورد Domain Administrator را داراست نرم افزار Windows Password Unlocker Enterprise می باشد که با استفاده از آن هم می توانید پسورد هایی که به صورت Local هستند ریست کنید و همینطور پسوردهایی که به صورت Domain هستند. در ادامه نحوه انجام این کار را به شما عزیزان خواهیم آموخت.

۱- ابتدا نرم افزار Windows Password Unlocker Enterprise 6 را لینک زیر دانلود نمایید و بر روی یک کامپیوتر نصب کنید.

لینک دانلود نرم افزار Windows Password Unlocker Enterprise 6

۲- نرم افزار را اجرا کنید.




در صورتی که می خواهید پسورد Local را ریست کنید Local Account و در صورتی که می خواهید پسورد Domain را ریست کنید تب Domain Administrator را انتخاب نمایید.



۳- در مرحله بعد باید فایل های ریست کننده پسورد را بر روی CD/DVD و یا بر روی Flash رایت کنید. (و یا هر دو !)




۴- در مرحله بعد باید بر روی سروری که می خواهید پسورد آن را ریست کنید با CD/DVD یا Flash که رایط کردید Boot کنید.






۵- در این مرحله باید روش ریست کردن پسورد سرور ۲۰۰۳ را انتخاب کنید. برای انجام این کار دو روش در نظر گرفته شده.



- در صورتی که روش اول را انتخاب کنید پسورد Domain Administrator به Pa123456 تغییر داده می شود. (توجه کنید کارکتر P به صورت بزرگ نوشته شده)




- در صورتی که روش دوم را انتخاب کنید یک User جدید با دسترسی Administrator در سرور ساخته خواهد شد. که نام آن passkiller و پسورد آن هم مثل روش قبل Pa123456 خواهد بود. (توجه کنید کارکتر P به صورت بزرگ نوشته شده)




۶- در پایان CD\DVD یا Flash را از سرور جدا کنید و سرور را ریست کنید.

- در صورتی که از روش اول استفاده کردید در قسمت کاربری نام کاربری Administrator و پسورد Pa123456 را وارد کنید. توجه کنید که نام Domain را هم در پایین صفحه در قسمت Log on to انتخاب شده باشد.

- در صورتی که از روش دوم استفاده کردید در قسمت کاربری passkiller و در قسمت پسورد Pa123456 را وارد نمایید.



همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید با استفاده از روش دوم اکانت passkiller در Active Directory اضافه شده است.



البته لازم به ذکر است که با این نرم افزار می توانید پسورد سایر نسخه های ویندوز را نیز ریست نمایید.

امیدواریم این آموزش برای شما مفید واقع شده باشد.

گروه آموزشی هیوا شبکه